

Kartonnage

Används för lösa blad. Vid ett kartonnage går pärmen längs med bokblocket (ingen formering). Man klär alltid ryggen. Ev. klä framsko – minst 20 cm. Man kan klä in pärmarna, men över- och undersnitt är alltid oklädda.

Start: Lösa ark, försätt, pärmsidor (större än arken), ryggklot.

1. Lägg samman pärm och bokblock. Dunka rygg och fot så att de ligger exakt.
2. Sätt i press (ca 2 cm sticker upp) med baksidan upp.
3. Raspa för att limmet ska fästa bättre. Går även såga ned för bind för att stärka ytterligare.
4. Lyft försiktigt upp bokblocket så att det sticker upp 10 cm ovanför. Knäck pärmbitarna, alternativt ta bort pärmarna och sätt fast på nytt.
5. Vik sidorna helt åt ena hållet och spridlimma. Vik åt andra hållet och spridlimma.
6. Räta upp sidorna och pressa ut luften genom att dra uppåt mot limningen.
7. Sätt ev dit bind.
8. Kleta så att alla sidor får ordentligt med lim. Torka av sidorna så det inte har kletat.
9. Sätt fast gasväv/parkum. Den ska vara lite längre och bredare (ca +5 cm) än boken. Dra väven åt sidorna så att den spänns ordentligt. Limma lite uppepå.
10. Ta ur pressen och lägg mellan pressbrädor och tyngder. Den limmade kanten längs med brädan. Låt torka minst 2 timmar.
11. För att få riktigt skarp kant – dra i väven och jobba med falsbenet.
12. Riv av yttersta sidorna eftersom de kan fått lim på sig. Klipp ned binden.
13. Skär av parkumet/väven ca en linjalbredd. Använd skarp kniv.
14. Vik 2 enkla försätt.
15. Limma fast försätten mot bokblocket - ca 5 mm lim på försätten. För att få snygg limning använda remsor som läggs 5 mm in på försätten som sedan slängs. Använd plast under första bladet för att skydda sidorna.
16. Limma försättet och tryck ned parkumet/väven mot försättet. Papper och skyddspapper mellan försätten för att hindra genomfuktning. Torka minst 2 timmar.
17. Markera var pärmarna ska sitta. Avstånd från rygg ca 5mm (pärmens tjocklek + inklädnad).
18. Limma fast pärmarna limma på pappret och tryck fast från rygglinjen och arbeta utåt. Om pappret krullar sig, spreja med lite vatten på baksidan för att motverka. Var snabb och gör båda sidorna innan sätts i press ca 15 sekunder. Öppna inte boken. Låt torka ca ett dygn.
19. Klä ryggen.
20. Om klä framtill. Skär framsnitt först innan de kläs (framsko). Klä med papper.

21. Om hela boken ska kläs med t ex klot, bredd = 20 +30 mm extra: Spar 20 mm i ena änden, markera och lägg boken där. Arbeta sedan genom att "rulla" boken längs med klotet och pressa fast. Skär till så att 20 mm återstår innan sista invikningen.
22. Skär huvud (översnitt) och fot (undersnitt).